

RouteMagic

RouteMagic Server

Windows プラグイン

ユーザーズガイド

- Version 3.0 -

はじめに

本書の目的

RouteMagic Server（以下 RMS と記述）Windows プラグインは、従来 Cisco 製品のみに提供されていた RMS 対応製品に対する機能性を RouteMagic Agent for Windows がインストールされた Windows サーバに対して提供します。

本書は、RMS Windows プラグインに関して、その機能と利用方法を記述しています。RMS の機能詳細ならびに操作方法に関しては、下記の関連ドキュメントをご参照ください。

Windows プラグインの動作環境

- RMS : Version3.0 以上
- RMC : Version2.1 以上のソフトウェアおよび RouteMagic Agent for Windows 用カスタムフィルタ/スクリプトを搭載
 - ※旧リリースのソフトウェアを搭載した RMC をご利用の場合は、RMC ソフトウェアのアップグレードが必要となりますのでご注意ください。

本書の対象読者

本書は、次の方を対象に記述されています。

- RMS のインストールとシステムの立ち上げに責任をお持ちの方（root ユーザ）
- RMS の機能と操作に関する知識をお持ちで、Windows 対応機能をご利用になる方

関連ドキュメント

RMS には本書の他に、次のドキュメントが用意されています。

- **RouteMagic Server ユーザーズ・ガイド –管理者編–**
RMS システム、及び RMS を利用するネットワーク管理システムの運用に責任を持つ方を対象として、RMS を利用する際に必要な初期設定と管理作業を記述しています。
- **RouteMagic Server ユーザーズ・ガイド –オペレータ編–**
ネットワーク管理・監視の担当者として RMS を利用する方を対象として、RMS の機能とその操作に関して記述しています。
- **RouteMagic Server インストール・ガイド**
Linux に関する基礎知識をお持ちの方を対象として、Linux サーバ上への RMS のインストールと初期設定作業に関して記述しています。旧バージョンの RMS からの移行に関しても本ドキュメントをご参照下さい。
- **RouteMagic for SNMP Manager ガイド**
SNMP マネージャと RMS を連携させる機能について記述しています。
- **RouteMagic Server リリースノート**
最新リリースにおいて追加/変更された機能および利用上の注意事項などを記述しています。
- **RouteMagic Server メンテナンス・ガイド**
RMS システムを導入されたユーザに必要な日常のメンテナンス作業を記述しています。

目次

1. Windows プラグインの機能	1
1.1 Windows プラグイン対応機種	1
1.2 Windows プラグインの機能	1
1.3 Windows プラグイン Version3.0 における制限事項	2
2. Windows プラグインのインストール／アップグレード	3
2.1 Windows プラグインのインストール／アップグレード	3
2.2 インストールの確認	4
3. Windows サーバと RMC のセットアップ	5
3.1 監視対象の Windows サーバのセットアップ	5
3.2 RMC のセットアップ	5

1. Windows プラグインの機能

RMS Windows プラグインは、Microsoft 社製の Windows サーバを RMS 対応製品として管理する機能を提供します。RMS の基本的な機能と操作は、従来の RMS 対応製品（Cisco 社「ルータ」「スイッチ」「IOS スイッチ」）と同様ですので、「RMS ユーザーズガイド」の記述をご参照ください。

Windows プラグインを利用される場合は、別途、プラグイン用パッケージのインストールが必要とされます。後述のインストール手順に従って、インストール作業を行ってください。

1.1 Windows プラグイン対応機種

RMS Windows プラグイン Version3.0 は、以下の OS が稼動している PC サーバに対応していません。

- Microsoft(R) Windows NT(R) 4.0 Workstation (Service Pack 6a 以上)
- Microsoft(R) Windows NT(R) 4.0 Server (Service Pack 6a 以上)
- Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional
- Microsoft(R) Windows(R) 2000 Server
- Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition
- Microsoft(R) Windows(R) XP Professional

ソフトウェア要件

※ RouteMagic Agent for Windows Version3.0 を搭載すること。

1.2 Windows プラグインの機能

Windows 対応のパッケージをインストールすることにより、以下の機能が提供されます。

1. 装置種別 “Windows” の追加

RouteMagic Agent for Windows Version 3.0 がインストールされた Windows サーバの装置の種別として、“Windows” が追加されます。

2. 装置の自動検出と登録

装置からの情報取得により装置の種別を判断し、自動登録する機能を提供します。この機能を利用するためには、あらかじめ RMC の設定を行っておいてください。RMC の設定に関しては、「3. Windows サーバと RMC のセットアップ」をご参照ください。



監視対象装置の一括登録を行う場合、「装置登録ファイル」内の装置の種別には、“Windows” を記述してください。

3. ヘルスチェック機能

“show service”、および“show process”等のコマンドに対応するヘルスチェック機能により、Windows サービスやプロセスの状態の変化等を確認することができます。

4. 定石コマンドの提供

サンプル定石コマンドを RMS CD-ROM 中の下記の場所にて提供しています。

¥rmsdocs¥plugin¥samplecmd¥ windows.txt

- ◆ 定石コマンドの登録方法:
RMS にオーナー管理者権限でログイン後、[装置メニュー]-[定石コマンド設定]を選択。「定石コマンドのメニューのアップロード」で上記ファイルを指定。



RMC 上の装置種別は、“windows”（RMC で set target-type windows を実行）となります。

5. インシデント発生条件と配信条件の設定

装置の種別として“Windows”を選択した場合、コンソールメッセージの内容により、重要度別の「インシデント発生条件」と「配信条件」（通知レベル）の設定が可能になります。

設定操作は Cisco 装置と同様ですが、Windows サーバを監視対象とする場合は、コンソールメッセージ中に含まれる文字列を以下のように RMS の重要度条件と対応させて管理します。下記の対応表にしたがって、重要度の設定を行ってください。

コンソールメッセージ	RMS の管理する重要度
ERROR	0
WARNING	1
AUDIT_FAILURE	5
SUCCESS	6
INFO	6
AUDIT_SUCCESS	6

1.3 Windows プラグイン Version3.0 における制限事項

1. トポロジーマップ表示

RMS Windows プラグイン Version3.0 では、Windows サーバに対するルーティング情報の自動取得によるトポロジーマップ表示機能をサポートしていません。（「一般機器」と同様の扱いとなります）

2. アンインストール

プラグインのみのアンインストールは行えません。

2. Windows プラグインのインストール／アップグレード

Windows プラグイン機能を利用する際は、以下の手順に従ってインストール／アップグレードを行ってください。

2.1 Windows プラグインのインストール／アップグレード

1. RMS の動作環境

Windows プラグイン機能の利用には、RMS Version3.0 以上が必要とされます。それ以前のバージョンの RMS をご利用の場合は、「RMS インストールガイド」の記述にしたがって、RMS のアップグレードを行ってください。

2. Windows プラグインのインストール／アップグレード

以降のインストール／アップグレード作業は、必要なファイルを Windows プラグイン用 CD-ROM から特定のディレクトリにコピーし、root 権限で実行してください。

① root でのログイン

② RMS の停止

インストール／アップグレード作業は、下記のコマンドにより RMS を停止してから行います。

```
/etc/init.d/rms stop
```

③ プラグインのインストール／アップグレード

以下のコマンドを実行し、Windows プラグインパッケージをインストールします。(下記コマンドは、インストール／アップグレードされるファイルがカレントディレクトリに存在することを前提に記述しています。)

```
rpm -ivh rms-plugin- windows -<バージョン>.i386.rpm
```

なお、アップグレードの際は、以下のコマンドを実行してください。

```
rpm -Uvh rms-plugin- windows -<バージョン>.i386.rpm
```

④ インストール／アップグレードの確認

プラグインが正常にインストール／アップグレードされていることを確認するため、以下のコマンドを実行します。

```
rpm -q rms-plugin- windows
```

正常にインストール／アップグレードされている場合は、下記の内容が表示されます。

```
rms-plugin- windows -<バージョン>
```

⑤ RMS の再起動

以下のコマンドを実行し、RMS を再起動します。

```
/etc/init.d/rms start
```

2.2 インストールの確認

RMS の再起動後、Windows プラグインが正常にインストールされたことを確認してください。Web ブラウザから RMS 管理者の権限で RMS にログインし、「RMS 全体の設定」を参照します。Windows プラグインが正常にインストールされた場合、ライセンス情報の“インストール済みプラグイン”にの表示が追加されます。

3. Windows サーバとRMC のセットアップ

RMS Windows プラグインを利用される場合は、監視対象とされる Windows サーバ及び RMC に以下のような動作環境と設定が必要とされます。

3.1 監視対象の Windows サーバのセットアップ

RMS の監視対象とする Window サーバに対して、以下の設定を行ってください。

- ◆ RouteMagic Agent for Windows のインストールと設定

3.2 RMC のセットアップ

Windows サーバを接続する RMC は、下記の動作環境と設定が必要です。

1. RMC の動作環境

Windows プラグイン機能の利用には、RMC ソフトウェア Version2.2.2 以上が必要とされます。

使用されている RMC のソフトウェアバージョンをご確認の上、必要な場合には、RMC ソフトウェアのバージョンアップを行ってください。最新の RMC ソフトウェアは、ルートレックのホームページからダウンロードしてご利用いただけます。

2. Windows 対応のセットアップ

Windows プラグイン機能をご利用いただく場合は、RMC に Windows 用カスタムフィルタ・スクリプトのセットアップを行う必要があります。

最新の Windows 用フィルタ／スクリプト（デフォルト設定ファイル）は、ルートレックのホームページからダウンロードしてご利用いただけます。ファイルのダウンロード後、『オンラインヘルプ』の手順に従って、RMC のセットアップを行ってください。

詳細は、「RouteMagic Agent for Windows オンラインヘルプ」“RouteMagic Controller (RMC) の設定” をご参照ください。

製品に関するサポートのご案内

製品に関するお問い合わせやテクニカルサポートについては、下記の弊社サポートページをご覧ください。

<http://www.routrek.co.jp/support/>

また、製品に関する最新情報やマニュアルも上記ページからダウンロードすることができますのでご参照ください。

Copyright©2003 株式会社 ルートレック・ネットワークス All rights reserved.
このマニュアルの著作権は、株式会社 ルートレック・ネットワークスが所有しています。
このマニュアルの一部または全部を無断で使用、あるいは複製することはできません。
このマニュアルの内容は、予告なく変更されることがあります。

Copyright©2003 株式会社 ルートレック・ネットワークス All rights reserved.
RouteMagic Server の著作権は、株式会社 ルートレック・ネットワークスが所有しています。
このソフトウェアの一部または全部を無断で使用、あるいは複製することはできません。
このソフトウェアは、使用許諾契約書に記載されている以外の使用はできません。
このソフトウェアの仕様は、予告無く変更されることがあります。

商標について

ルートレック・ネットワークスのロゴおよび RouteMagic は、株式会社 ルートレック・ネットワークスの登録商標です。
Windows は、米国 Microsoft 社の商標です。
本書に記載されている製品名等の固有名詞は、各社の商標または登録商標です。



株式会社ルートレック・ネットワークス
〒213-0011 神奈川県川崎市高津区久本3-5-7 ニッセイ新溝ノロビル
Tel. 044-829-4361 Fax. 044-829-4362